

[tutorial] Como configurar o Linphone?

21/10/2024 07:54:03

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Telefonia Fixa	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
		Última atualização:	Qui 01 Jul 08:44:47 2021

Artigo (público)

Procedimentos

Pré-Requisitos

-

Estar em rede cabeada da UFPE

-

Sistema Operacional Windows 10

-

Headset com fio ou conjunto de Alto Falantes + Microfone P2 ou P3

Download do Softphone

Para baixar o aplicativo, clique [1]aqui. Após o download, o arquivo existirá na pasta Downloads do seu usuário. Clique duas vezes no arquivo Linphone-4.2.5-win32.exe

Clique "Próximo"

Clique "Eu Concordo"

Clique "Próximo"

Clique "Instalar"

Espere a instalação concluir

Clique em "Terminar". Neste ponto, o Linphone já está instalado em seu computador, bastando a conclusão das configurações, que seguem abaixo:

Configurações

Ao abrir o Linphone pela primeira vez, a tela acima será exibida. Clique em "Use a SIP Account" (se seu idioma estiver em português, "Usar uma conta SIP")

Na tela que surge, forneça as seguintes informações:

-

Username: o número do seu ramal, exemplo 7000;

-

Display Name: o seu nome e último sobrenome;

-

SIP Domain: telip.ufpe.br

-

Password: a senha recebida quando da ativação do ramal;

-

Transport: UDP

Clique no botão laranja, "Use" e a tela seguinte deve surgir

Clique no ícone no canto superior direito da tela. O menu abaixo será aberto, com a opção "Preferências". Clique nela.

Na janela de configurações, clique no ícone do lápis apontado na seta verde

Nas configurações de conta, na seção "Main SIP account settings", ative as duas configurações apontadas nas setas verdes, "Publish presence information" e "Enable AVPF". Clique em confirmar, e seu ramal está configurado para uso em seu computador.

[1] <https://www.linphone.org/releases/windows/app/Linphone-4.2.5-win32.exe>